


# UŽÍVATEĽSKÝ POSTUP NA VYKONANIE PRECHODU/DOPRECHODU NA NOVÚ VERZIU AURUS EKOPACKETU



- zabezpečte **odhlásenie všetkých užívateľov** a skontrolujete omylom neodhlásené pracoviská v EKOPACKET-e. ( Správca → Servis → Správca → Utility → Prihlásené pracoviská )
- prihláste sa do programu, kde ako meno užívateľa napíšeme **prechod** a heslo len potvrdíte. Potvrďte podsystém „prechod“ a funkciu „**SPRÁVCA – príprava prechodu**“, čím sa dostanete do okna „**Príprava prechodu**“. Okno funkcie je nastavené tak, že sa vám automaticky predpripraví, aby mohli byť údaje prechodu stiahnuté zo stránky [www.aurus.sk](http://www.aurus.sk)



- následne do políčka „Verzia prechodu“ napíšete **číslo aktuálne vydanéj verzie** (uvedené v zaslanom maili) a do políčka „Por. číslo doprechodu“ napíšete **číslo aktuálne vydaného doprechodu** (uvedené v zaslanom maili) . Potom potvrdíte vykonanie prípravy klávesou **F4**. O ukončení prípravy (stiahnutia a rozbalenia) prechodu bude informovať oznam „Report prebehol úspešne“.

**Pokiaľ máte na počítači viac inštalácií, tak je prípravu verzie potrebné vykonať iba jeden krát!!**

## Postup vykonania PRECHODU:




Aurus EKOPACKET pod operačným systémom **LINUX**



Aurus EKOPACKET pod operačným systémom **WINDOWS**

Spustíte funkciu „**SPRÁVCA – nová verzia programu**“, čím sa dostanete do okna „**Prechod na vyššiu verziu**“ – parametre okna sa automaticky nastaví

**Ukončíte** program a na pracovnej ploche počítača potvrdíte **ikonu s popisom „PRECHOD“**, čím sa dostanete do okna „**Prechod na vyššiu verziu**“ – parametre okna sa automaticky nastaví.



Nastavenie okna pre spustenie prechodu:

- typ prechodového média „**Pevný disk**„
- nastavíte voľbu „**Štandard**„(v prípade prechodu), v prípade doprechodu nastavíme voľbu „**Doprechod**„
- v časti zálohovanie **je dôležité** mať nastavené **[X]** , aby sa pri prípadných problémoch s prechodom dali údaje aplikácie obnoviť
- Potvrdíte klávesou **F4**

Nasleduje časť zadávania parametrov prechodu

- do políčka „**Verzia**“ napíšte **číslo aktuálne vydanej verzie** (*uvedené v zaslanom maili*)

---

### Upozornenie:

Od verzie **22.01** **nie je potrebné zadávať prechodový kód** (program si automaticky zisťuje, či je možné na danej inštalácii aktualizáciu vykonať). Program si vyžiada zadanie kódu len vtedy, ak:

- ✓ server / počítač nie je pripojený k internetu
- ✓ nie je niečo v poriadku s licenciou programu (napríklad nie je zaplatený licenčný poplatok pre dané obdobie, kedy sa aktualizácia vykonáva)

V tom prípade je nutné kontaktovať **hot-line** firmy Aurus, prípadne svojho dealera. Ak vykonávate aktualizáciu na **staršiu verziu ako 22.01** (ver. 21.04 a staršie – vydané do 12/2021) päťmiestny prechodový kód pre danú inštaláciu je nutné zadať ručne (ak máte viac inštalácií, pozorne vyberte správny kód pre danú inštaláciu), doprechod pre staršie verzie zadanie kódu nevyžaduje.

- 
- potvrdíte klávesou **F4**
  - po chvíli sa objaví na obrazovke oznam : „**Program sa ukončí, aby mohla prebehnúť druhá fáza**“. Oznam potvrdíte, čím sa znovu dostanete na funkciu „**SPRÁVCA – nová verzia programu**“. Funkciu potvrdíte. Dostanete sa do časti, kde znova zadáme tie isté parametre ako predtým. Následne bude prechod prebiehať ďalej.
  - o ukončení prechodového programu, čiže aj o správnosti jeho vykonania bude informovať oznam „**Prechod bol úspešne ukončený**“. Potvrdením tohto oznamu ukončíte prechod a úplne sa odhláste z programu.
  - následne po opätovnom prihlásení [vykonajte aktualizáciu pracovnej stanice](#) (ak ju daná verzia vyžaduje)

### Aktualizácia pracovnej stanice:

Aktualizáciu môžete vykonať priamo v EKOCPAKET-e z ľubovoľného podsystému v menu **Pomocník** ( umiestnenie: Pomocník → Aktualizácia pracovnej stanice → F3 → F5-Kôš AURUS šablón → Aktualizácia pracovnej stanice.

**Ak by prechod neprebehol podľa popísaného postupu, telefonicky kontaktujte hot-line firmy Aurus, prípadne svojho dealera.**